



製品設置マニュアル

ご不明な点がございましたら下記よりお問い合わせください。

<http://www.adclock.net/contact/>

目次

【システム要件】	導入するにあたって	3
【STEP 0】	はじめに	4
【STEP 1】	圧縮ファイルの解凍	5
【STEP 2】	MySQL接続情報を記載	6
【STEP 3】	サーバーにアップロード	7
【STEP 4】	パーミッションの変更	8
【STEP 5】	ブラウザにてインストール	9
【STEP 6】	ページにアクセス	10
【STEP 7】	ディレクトリの削除	11

PHP

PHP5.2～5.5を推奨。

※5.2の場合、php.iniの設定にご注意ください。

MySQL

MySQL5.0以上を推奨。

※基本的に最新バージョンを推奨いたします。

その他

OSはLinux系、WEBサーバーはApache（nginxも可）を推奨いたします。

※動作確認済みサーバーは[こちら](#)をご参考ください。

【STEP 0】はじめに

lea works

株式会社リーフワークス 様

ホーム
アカウント情報
購入済みパッケージ一覧
お問い合わせ

購入済みパッケージ一覧

ホーム > 購入済みパッケージ一覧

検索

アップデート 最新バージョン 旧バージョン

フリーワード

検索

1件中 1-1件表示

1

▼ アップデート | 購入日時

アドクロック (Ver 1.0.0)

シリアル アップデート 最新バージョン

ダウンロード回数 1回 購入日時

【ダウンロード版】

ご購入の後、ご注文時のメールアドレス宛に専用のダウンロードアカウントをお送りします。

そちらの発行アカウントで、左のダウンロードシステムにログインいただき、システム一式をダウンロードしてください。



※URLはご購入後のご案内となります。

【製品設置に必要なツール】

「解凍ソフト」と「FTPソフト」をご用意ください。



※本マニュアルは、「Windows」環境、
FTPソフトは「FFFTP」を使用した場合の例となっております。

【STEP 1】 圧縮ファイルの解凍



ダウンロードした圧縮ファイル（zip形式）をフリーソフト等で解凍してください。

【STEP 2】MySQL接続情報を記載



解凍いただいたファイルの、


- ① 「custom」 ⇒ 「conf」
- ② 「sqlConf.php」を開いてください。

```
$dbName = "_dbName_";
$dbServer = "localhost";
$user = "_user_";
$pass = "_pass_";
```

4項目の赤文字部分に、
MySQL接続情報を記載してください。


MySQL接続情報の確認方法については、
[こちら](#)をご参照ください。

【STEP 3】サーバーにアップロード



ファイル一式をFTPサーバーにアップロードしてください。


【STEP 4】パーミッションの変更



① アップロードしたファイル内の「file」ディレクトリを右クリック。

② 「属性変更」を選択してください。

③ 「現在の属性」を「777」に変更してください。



【STEP 5】ブラウザにてインストール

①	▼INSTALL
②	ALL INSTALL START ONE TABLE INSTALL
	▼DROP TABLE
	DROP TABLE
	▼OPTIMIZE TABLE
	ALL OPTIMIZE TABLE ONE OPTIMIZE TABLE
	▼REPAIR TABLE

	LOG (setup/sql/data/mail_template.sql)
	LOG (setup/sql/data/contents_html.sql)
	LOG (setup/sql/data/contents.sql)
	LOG (setup/sql/data/admin.sql)
③	SQL INSTALL COMPLETE!
	TOP

- ① ブラウザにて、
「<http://設置先/setup/install.php>」
にアクセスしてください。
- ② 「**ALL INSTALL START**」をクリックしてください。
※その他のリンクはクリックしないでください。
- ③ ページ最下部に、
「**SQL INSTALL COMPLETE!**」というメッセージ
が表示されるとインストール完了となります。

【STEP 6】 ページへアクセス

①

アドクロック
AD-Clock

②

ログインID

パスワード

ログイン

① ブラウザにて、
「<http://設置先/admin.php>」
へアクセスしてください。

② 初期ID/PASSでログインしてください。
※初期IDは「admin」、PASSは「admin」です。

③

アドクロック
AD-Clock

メール設定 ログイン情報 **システム設定** ログアウト

広告グループ一覧 広告ライブラリ一覧

ホーム システム設定 確認画面 完了

システム設定

サイト設定、クリック設定、コソバジオン設定が行えます。
必要な設定項目を入力の上、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

③

■ サイト設定

④


メールアドレス 必須
※管理者用のメールアドレスを入力してください。

設置先URL 必須
※システムの設置先URLを入力してください。

③ 「システム設定」⇒「サイト設定」

④ 「メールアドレス」および
「設置先URL」を設定してください。

【STEP 7】ディレクトリの削除



「**setup**」ディレクトリー式の削除で、
製品の設置が完了となります。